Guide för Iphone BussAkuten

Säkerställ i god tid före första körningen att appen fungerar, vid problem kontakta Bussakutens Trafikledning.

Applikation tillhandahålls kostnadsfritt av BussAkuten.

Utrustning, eventuell installation och dataavgifter för BussAkutens positioneringssystem **bekostas av Leverantören**.

Leverantören ansvarar för:

- Föraren är införstådd med hur BussAkutens app fungerar
- Föraren är utrustad med en fungerande smarttelefon (exempelvis Android eller Iphone).
- Smarttelefonen ska ha ett öppet mobilt operativsystem och GPS-funktion.
- Möjlighet att ladda smarttelefonen i bussen

Möjligheten att använda fast installerad eller mobil GPS-enhet finns, kontakta oss för mer information.

För koordinerade installations och utbildningsinsatser tillsammans med Bussakuten kontakta oss för mer information.

Installation av appen "BussAkuten" Iphone	2
Platstjänster Iphone	6
Roaming Iphone	10
VoLTE Voice over LTE/4G Iphone	13

Installation av appen "BussAkuten" Iphone

Hämta appen "Bussakuten" i "App Store" , välj sedan "Installera"

11:23		.11 4G F	
Q bussaku	ten	Avbryt	
Bu När	ssAkuten ingsliv	НӒМТА)
Ange bussens mobilinummer för att logga in och se dina ordrar Mobilinummer:	Auta Ordrar Stockholm Cityterminalen – M Anglegste: 13-05 Den Mermation III Rozen Kommentar: TEST GODR	Image: State of the state	

Efter installation och första gången appen öppnas, Välj "Bara när appen används"



Ange ditt mobilnummer, klicka på "Login"

11:46 • III • IIII • III • IIII • III • II

Ange bussens mobilnummer för att logga in och se dina ordrar

	Login



När installationen är klar, säkerställ att Platstjänster är korrekt aktiverat.

НӒМТА

Platstjänster Iphone

Gå till inställningar, och välj "Integritetsskydd"

	15:4	43	🗢 🚺
		Inställningar	
		Notiser	>
	())	Ljud och haptik	>
	C	Stör ej	>
	I	Skärmtid	>
		Allmänt	1 >
		Kontrollcenter	>
	AA	Visning och ljusstyrka	>
		Bakgrundsbild	>
		Siri och sökning	>
	[J]	Face ID och lösenkod	>
	SOS	Nödsamtal SOS	>
		Batteri	>
<		Integritetsskydd	

I "Integritetsskydd", välj "Platstjänster"

15:4	43	🗢 🕼
< Till	oaka Integritetsskydd	
	Platstjanster	Pa >
	Kontakter	>
	Kalendrar	>
	Påminnelser	>
	Bilder	>
*	Bluetooth-delning	>
₽	Mikrofon	>
	Röstigenkänning	>
	Kamera	>
	Hälsa	>
	HomeKit	>
5	Media och Apple Music	>
	Rörelse och kondition	>
Alltef läggs	tersom appar begär åtkomst till dir de till i kategorierna ovan.	na data

Säkerställ att "Platstjänster" är aktiverad.

Gå till apparna och välj "Bussakuten"



Åtkomst till platsinfo ska vara satt till "När appen används"

15:44

..... 🗢 💋

Platstjänster BussAkuten

TILLÅT ÅTKOMST TILL PLATSINFO

Aldrig

När appen används

Alltid

App-förklaring för Alltid: ""För att korrekt kunna starta och avsluta ordrar behöver appen ha tillgång till din position även när appen är minimerad"."

App-förklaring för Vid användning: "Appen behöver få tillgång till din position"

När ovanstående är gjort öppna appen "Bussakuten" och logga ut och in igen.

Roaming Iphone

Roaming måste aktiveras om körningar med appen sker utanför Sverige.

Gå till "Inställningar" och välj "Mobilnät"

	11:15		11 4G 🔳)
		Inställningar	
	≁	Flygplansläge	\bigcirc
	?	Wi-Fi	Ej ansluten 🗦
	*	Bluetooth	På >
<	((†))	Mobilnät	
	୍ବ	Internetdelning	Av >
		Notiser	>
	<	Ljud och haptik	>
	C	Stör ej	>
	X	Skärmtid	>
	\bigotimes	Allmänt	1 >
		Kontrollcenter	>
	AA	Visning och ljusstyrka	>
		Bakgrundsbild	>

Välj "Alternativ för mobildata"

	10:24Il 4G 🛙	*),		
	Inställningar Mobilnät			
	Mobildata)		
\langle	Alternativ för mobildata Roaming av	>		
	Internetdelning Av	>		
	Avaktivera mobildata om du vill begränsa all dataöverföring till Wi-Fi, inklusive e-post, webbsurfning och push-notiser.			
	TELIA			
	Wi-Fi-samtal På	>		
	Samtal på andra enheter Av	>		
	Operatörstjänster	>		
	Val av nätverk Telia	>		
	Mobilt datanätverk	>		
	SIM-PIN	>		

Lägg till mobilabonnemang

MOBILDATA

Aktivera "Data-roaming" om den är avaktiverad

11:16	•11 4G 🖅)
< Mobilnät	
Aktivera 4G	Röst och data 🚿
Data-roaming	

VoLTE Voice over LTE/4G Iphone

VoLTE är en teknik för att hantera rösttrafik över 4G-nätet. Om tekniken inte används kan data inte skickas över 4G-nätet samtidigt som ett telefonsamtal pågår. De flesta nätleverantörer har funktionen i sina nät men abonnemangsformen kan avgöra om tekniken ingår i abonnemanget som standard. Kontrollera detta med er leverantör av mobilabonnemang. Vilken telefon som används påverkar också möjligheten att använda VoLTE, de flesta nyare telefoner stödjer tekniken VoLTE.

11:15 Inställningar Flygplansläge Wi-Fi Ei ansluten > Bluetooth * På > Mobilnät Internetdelning Av > Notiser > Ljud och haptik **⊲**))) > Stör ej > X Skärmtid

Gå till "Inställningar" och välj "Mobilnät"

Välj "Alternativ för mobildata"

	11:16 .ul 4G 💽	*)		
	Inställningar Mobilnät			
	Mobildata	$\mathbf{)}$		
\langle	Alternativ för mobildata Roaming på	>		
	Internetdelning Av	>		
	Avaktivera mobildata om du vill begränsa all dataöverföring till Wi-Fi, inklusive e-post, webbsurfning och push-notiser.			
	TELIA			
	Wi-Fi-samtal På	>		
	Samtal på andra enheter Av	>		
	Operatörstjänster	>		
	Val av nätverk Telia	>		
	Mobilt datanätverk	>		
	SIM-PIN	>		

Lägg till mobilabonnemang

MOBILDATA

Välj "Aktivera 4G"



Välj "Röst och data"

